

見積システム - QA #5

MTUの「MS：外フィック」は、既存のExcelではどのように計算していますか

2015/05/28 11:32 - 堀 寛

ステータス:	終了	開始日:	2015/05/28
優先度:	高め	期日:	2015/06/01
担当者:	姜 玉華	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
MS：外フィックは、ユーザーの話では、C A Dデータの取得はしていないとのこと。その代り、Excel内で計算処理があるとのこと。どこで計算されているか、また仕様書に書かれているか教えてください。			

履歴

#1 - 2015/05/28 13:06 - 堀 寛

- 期日 を 2015/06/01 から 2015/05/29 に変更

#2 - 2015/05/28 13:19 - 堀 寛

- 優先度 を 通常 から 高め に変更

#3 - 2015/05/28 17:49 - 姜 玉華

「MS：外フィック」をキーワードとして、見つかりません。計算としては、下記の計算じゃないのですか？
'筋違金物拾い数量(各階の合計)
If ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 2) = "MS" And _
ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 9) = "スジ カガモ/" Then

intKinmonoCount = intKinmonoCount + ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 10)

End If

#4 - 2015/05/29 08:31 - 堀 寛

- 期日 を 2015/05/29 から 2015/06/01 に変更

明細No762に「ひねり金物「外フィック」」がありますが、これは Excel見積書の内部で計算はおこなっていませんか？

#5 - 2015/05/29 10:15 - 姜 玉華

明細No762は、現場施工材の自動拾いで、画面から入力された数量を明細テーブルに登録します。この時、計算がありません。CAD読込みの時、下記のソースで、ひねり金物を計算して、現場施工材画面の数量に設定します。しかし、この部分の計算は、今回CAD読込みで変更しました。部位コードは、" YN " じゃ無く、" YS " に変更されました。
'ひねり金物拾い数量(軒長さ+片流れ棟長さ)
If ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 2) = "YN" Then
If ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 9) = "軒" Or _
ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 9) = "片流れ棟" Then

intHineriCount = intHineriCount + ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 10)

End If

'片流れ棟長さ

```
If ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 9) = "片流れ棟" Then
    intLength5 = intLength5 + ThisWorkbook.Worksheets(SheetName_Hagara).Cells(intLoopHagaraRows, 10)
End If
```

End If

#6 - 2015/05/29 11:17 - 堀 寛

- 担当者 を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

明細No762の現場施工材で入力している項目はどれですか？画面を貼り付けてもらえますか？

#7 - 2015/05/29 11:22 - 姜 玉華

- ファイル ひねり金物.png を追加

- 担当者 を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

#8 - 2015/06/02 08:22 - 堀 寛

- ファイル QA5.png を追加

- 担当者 を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

お疲れ様です。現場施工材で入ってくる値は、既存でどうなっているか知りたいです。
CAD読込の時に、既存ではどの値から拾われているか教えてください。
資料を添付します。

#9 - 2015/06/02 09:24 - 姜 玉華

- 担当者 を 姜 玉華 から 堀 寛 に変更

既存は、下記のように算出しています。

部位コード="YN" かつ (名称 = "軒" OR 名称 = "片流れ棟")で数量を合計
Round((合計された値 / 垂木スパン値) * 1.2, 0)

#10 - 2015/06/02 09:36 - 堀 寛

- ファイル QA5.png を追加

ありがとうございます。
今回の開発では、添付資料のようになると考えて良いですね？

#11 - 2015/06/04 09:52 - 堀 寛

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 担当者 を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

ユーザーに確認して、仕様書通りでOKです。

ファイル

ひねり金物.png	13.056 KB	2015/05/29	姜 玉華
QA5.png	20.07 KB	2015/06/01	堀 寛
QA5.png	22.515 KB	2015/06/02	堀 寛